

PostCarrier for EC-CUBE インストールマニュアル

Ver 3.0

2011 年 2 月 7 日

アイピーロジック株式会社

目次

I	はじめに	3
II	インストール方法選択	3
III	EC-CUBE オーナーストアからの導入手順	5
	1. オーナーストアの購入商品一覧を開く.....	5
	2. インストーラの設置	5
	3. インストーラの起動	6
IV	自動インストール手順	9
	1. インストールディレクトリの設置	9
	2. 書き込み権限の確認	9
	3. ブラウザからインストーラを起動.....	10
	4. complete.tpl ファイルへコンバージョンタグを挿入	13
	5. 管理画面での初期設定	14
V	手動インストール手順	16
	1. モジュールファイルの展開	16
	2. フォルダ権限の設定	16
	3. モジュールの新規ファイルをコピー	16
	4. モジュールの更新対象ファイルを EC-CUBE へ反映.....	17
	5. 管理画面での初期設定	18
VI	メルマガ管理機能ファイル対応表	21
VII	更新・新規追加ファイル一覧.....	22

I はじめに

モジュールのご利用には、インストール先環境が以下の条件を満たしている必要があります。

- ・ EC-CUBE 2.3.4 以降であること。
- ・ php の OpenSSL support が enabled であること。
- ・ インターネット環境に接続されていること。

条件に問題がなければ、「II インストール方法選択」をご検討いただき、手動インストールまたは自動インストールのどちらからかの導入手順を選択して下さい。

II インストール方法選択

下記の内容をご検討の上、「自動インストール」または「手動インストール」のどちらかのインストール方法を選択して下さい。

「PostCarrier for EC-CUBE」は下記のファイルを更新します。

※以降<EC-CUBE インストールディレクトリ>を \$EC_CUBE とします。

\$EC_CUBE /data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php

\$EC_CUBE /data/Smarty/templates/default/admin/main_frame.tpl

上記ファイルのいずれかをカスタマイズしている場合は、「V 手動インストール手順」の「3. モジュールの更新対象ファイルを EC-CUBE へ反映」のモジュールによるカスタマイズ内容をご確認下さい。カスタマイズ内容が競合している場合は、「手動インストール」を選択するか、「自動インストール」を行った後に御社カスタマイズをマージして下さい。

「自動インストール」を選択するには、「IV 自動インストール手順」の「2. 書き込み権限の確認」に従い書き込み権限を付与する必要があります。ウェブサーバに EC-CUBE ファイルへの書き込み権限を付与したくない場合は、「手動インストール」を選択して下さい。

画面デザインテンプレートの変更以外にカスタマイズを加えていない場合、かつ上記の権限付与に問題なければ、「自動インストール」を選択することができます。

EC-CUBE 標準のメルマガ管理機能を御社でカスタマイズしており、そのカスタマイズ部分を「PostCarrier for EC-CUBE」モジュールに反映したい場合、「VI メルマガ管理機能ファイル対応表」を参考に手動でマージしてください。

上記を考慮しインストール方法を選択されましたら、次の手順にお進み下さい。EC-CUBE オーナーズストアから購入された方は「Ⅲ EC-CUBE オーナーズストアからの導入手順」へ、それ以外のお客様は選択されたインストール方法により「Ⅳ 自動インストール」または「Ⅴ 手動インストール」へお進み下さい。

Ⅲ EC-CUBE オーナーズストアからの導入手順


1. オーナーズストアの購入商品一覧を開く

購入商品一覧から「PostCarrier for EC-CUBE」の「設定」を選択します。インストーラの設置画面が表示されます。




2. インストーラの設置

ボタン「インストーラを設置する」を押下します。インストーラを「html/user_data/postinstall」に設置します。



3. インストーラの起動

ページ中のリンク「こちらの URL」をクリックしインストーラを起動して下さい。



インストール方法選択で自動インストールを選択した場合は、「V 自動インストール手順」の「2. 書き込み権限の確認」へ進んで下さい。手動インストールの場合は、次の手順に従いモジュールの展開まで行って下さい。

①インストーラが起動された状態の画面です。



②「次へ進む」ボタンをクリックし、インストールを開始します。



The screenshot shows the EC-CUBE installation interface. At the top is the EC-CUBE logo. The main content area is titled '■ご契約情報の入力' (Input Contract Information). It contains three input fields: '接続先サーバーURL' (Destination Server URL), 'ショップID' (Shop ID), and 'ショップパスワード' (Shop Password). Below these fields is the text 'モジュールのダウンロードを開始します。' (Start downloading modules). At the bottom of the form are two buttons: '<< 前へ戻る' (Back) and '>> 次へ進む' (Next). In the bottom right corner of the page is a 'GO TO PAGE TOP' button. The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 2010 IPLOGIC CO.,LTD. All Rights Reserved.'

- ③弊社よりご連絡いたしました、「接続先サーバーURL」、「ショップ ID」、「ショップパスワード」を入力し、「次へ進む」ボタンをクリックし、モジュールのダウンロードを開始します。



The screenshot shows the EC-CUBE installation interface at the 'Module Download' step. The title is '■モジュールのダウンロード' (Module Download). A message box displays '>> ○: ダウンロードに成功しました。' (Download successful). Below the message is the text 'モジュールの展開を開始します。' (Start expanding modules). At the bottom of the form are two buttons: '<< 前へ戻る' (Back) and '>> 次へ進む' (Next). In the bottom right corner of the page is a 'GO TO PAGE TOP' button. The footer contains the copyright notice: 'Copyright © 2010 IPLOGIC CO.,LTD. All Rights Reserved.'

- ④入力情報に間違いが無ければ、最新のモジュールがダウンロードされます。「次へ進む」ボタンをクリックし、モジュールの展開を行います。



- ⑤モジュールの展開が完了します。「手動インストールを行う」ボタンをクリックし、インストールを終了して下さい。



- ⑥モジュールの展開を完了しました。「V 手動インストール手順」へ進み、インストール作業を続行して下さい。

IV 自動インストール手順

※インストール前に必ず EC-CUBE のファイル全体をバックアップしてください。

1. インストールディレクトリの設置

以下のディレクトリへ、postinstall ディレクトリを設置します。

\$EC_CUBE /html/user_data

2. 書き込み権限の確認

ウェブサーバ(PHP)が \$EC_CUBE 下のファイル・ディレクトリへ書き込み権限があるか確認し、無い場合は権限を付与します。

html/admin/ ディレクトリ

html/user_data/ ディレクトリ

html/user_data/mobile/ ディレクトリ

html/user_data/postinstall/temp/ ディレクトリ

data/downloads/tmp/ ディレクトリ

data/downloads/module/ ディレクトリ

data/smarty_extends/ ディレクトリ

data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php ファイル

data/Smarty/templates/default/admin/main_frame.tpl ファイル

※ディレクトリの権限設定は参考として

\$EC_CUBE/data/ ディレクトリを参考にしてください。

777,775 等になると思われます。


※ファイルの権限設定は参考として

\$EC_CUBE/data/install.php ファイルを参考にしてください。

666,664 等になると思われます

3. ブラウザからインストーラを起動

- ①ブラウザにインストーラの URL(例 http://www.iplogic.co.jp/user_data/postinstall/)を入力し、インストーラを起動します。オーナーズストアから導入する場合は、「こちらの URL」リンクから起動できます。



- ②「次へ進む」ボタンをクリックし、インストールを開始します。



- ③弊社よりご連絡いたしました、「接続先サーバーURL」、「ショップ ID」、「ショップパスワード」を入力し、「次へ進む」ボタンをクリックし、モジュールのダウンロードを開始します。




- ④入力情報に間違いが無ければ、最新のモジュールがダウンロードされます。「次へ進む」ボタンをクリックし、モジュールの展開を行います。



- ⑤モジュールの展開が完了します。「次へ進む」ボタンをクリックし、ファイルのアクセス権限のチェックを開始します。



⑥ファイルのアクセス権限チェックが完了します。「次へ進む」ボタンをクリックし、必要なファイルのコピーを開始します。



⑦コピーおよび上書きされたファイルの一覧が表示されます。「次へ進む」ボタンをクリックします。



- ⑧モジュールのインストールが完了します。
続けてコンバージョンタグの挿入を行います。

4. complete.tpl ファイルへコンバージョンタグを挿入

`$EC_CUBE/data/Smarty/templates/default/shopping/complete.tpl`

`$EC_CUBE/data/Smarty/templates/default/shopping/mobile/complete.tpl`

※ default 以外のテンプレートを利用している場合、環境に合わせて上記パスを変更してください。

上記二つのファイルの適当な場所(例えば tpl ファイルのソースの一番下など)に、下記のタグを追加してください。

```
=== ここから

<!--{* PostCarrier for EC-CUBE: START *}-->

<!--[ecquebeley_conversion order_id=$ecquebeley_order_id subtotal=$ecquebeley_subtotal]-->

<!--{* PostCarrier for EC-CUBE: END *}-->


=== ここまで
```

5. 管理画面での初期設定

- ① EC-CUBE の管理画面へログインし、メルマガ管理メニューをクリックします。



- ② 管理画面のメルマガ管理のメニューがモジュール組み込み後のメニューとなっています。
最下部にある「設定」ボタンをクリックします。



- ③ 設定項目の内容をチェックし、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。

基本的に項目を変更する必要はありませんが、「PHP 実行ファイルの絶対パス」が正しいかご確認下さい。

EC-CUBE TM

OWNERS STORE MAIN PAGE SITE CHECK WELCOME! 管理者様 LOGOUT

基本情報管理 商品管理 顧客管理 受注管理 売上集計 メルマガ管理 コンテンツ管理 デザイン管理 システム設定

メルマガ管理 設定

設定

接続先サーバーURL※

ショップID※

ショップパスワード※

クリックURL※

クリックSSL URL※

リクエスト受付URL※

PHP実行ファイルの絶対パス※

表示件数 件

サーバーAPI URL

サーバー側クリックURL

この内容で登録する

モジュールのアップデート

アップデートを開始する

GO TO PAGE TOP

Copyright © 2000-2010 LOCKON CO.,LTD. All Rights Reserved.

- ④「サーバーAPI URL」「サーバー側クリック URL」が表示されます。
これで初期設定は完了です。

V 手動インストール手順

※インストール前に必ず EC-CUBE のファイル全体をバックアップしてください。

1. モジュールファイルの展開

mdl_eccubeley.zip ファイルを、下記のディレクトリへ展開して下さい。

\$EC_CUBE /data/downloads/module ディレクトリ

展開後、\$EC_CUBE/data/downloads/module/mdl_eccubeley/ ディレクトリ以下に正常にモジュールが展開されていることを確認して下さい。

EC-CUBE ストアから導入した場合は、既に上記の位置にモジュールが展開されています。

2. フォルダ権限の設定

ディレクトリ「\$EC_CUBE/data/downloads/module/mdl_eccubeley/tmp」に、EC-CUBE へ書き込み権限を与えて下さい。環境に依存しますが、775, 777 等になります。

3. モジュールの新規ファイルをコピー

「1. モジュールファイルの展開」で展開したモジュールディレクトリから、EC-CUBE 本体へファイルをコピーします。

※ 以降 \$EC_CUBE/data/downloads/module/mdl_eccubeley/updates を \$SRC とします。

- ・\$SRC/html/user_data/c.php ファイルを \$EC_CUBE/html ディレクトリへコピーします。
 - ・\$SRC/html/user_data/c.php ファイルを \$EC_CUBE/html/mobile ディレクトリへコピーします。
 - ・\$SRC/html/user_data/mdl_postcarrier/r.php ファイルを \$EC_CUBE/html/user_data/mdl_postcarrier ディレクトリへコピーします。
mdl_postcarrier ディレクトリが存在しない場合は新規作成してください。
 - ・\$SRC/html/user_data/mdl_postcarrier/.htaccess ファイルを \$EC_CUBE/html/user_data/mdl_postcarrier ディレクトリへコピーします。
 - ・\$SRC/data/smarty_extends/function.eccubeley_conversion.php ファイルを \$EC_CUBE/data/smarty_extends ディレクトリへコピーします。
 - ・\$SRC/html/admin/mdl_eccubeley ディレクトリ以下全体を \$EC_CUBE/html/admin/ディレクトリへコピーします。
- 結果、\$EC_CUBE/html/admin/mdl_eccubeley ディレクトリを新規作成することになります。

4. モジュールの更新対象ファイルを EC-CUBE へ反映

※更新対象のファイルは必ずバックアップファイルを作成してください。

①main_frame.tpl ファイルの反映

\$EC_CUBE/data/Smarty/templates/default/admin/main_frame.tpl ファイルを中の一行を下記のように変更します。

変更対象の行:

```
<td><!--[if $tpl_mainno eq "mail"]--><a
href="<!--{$smarty.const.URL_DIR-->admin/mail/index.php"></a><!--[else]--><a href="<!--{$smarty.const.URL_DIR-->admin/mail/index.php"
onmouseover="chgImg('<!--{$TPL_DIR-->img/header/mail_on.jpg','mail');"
onmouseout="chgImg('<!--{$TPL_DIR-->img/header/mail.jpg','mail');"></a><!--[/if]--></td>
```

この行中に、二か所 admin/mail/index.php があります。

この部分を、admin/mdl_ecubeley/index.php へ変更して下さい。

②LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php ファイルの反映

\$EC_CUBE/data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php
ファイルをカスタマイズしていない場合は、以下のファイルで上書きします。

\$SRC/data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php

ファイルをカスタマイズしている場合は、下記のコードをマージしてください。

本モジュールにて、IfDoComplete 関数に処理を付け加えています。

```
=== ここから

function IfDoComplete(&$objQuery, $uniqid) {

    $order_id = parent::IfDoComplete($objQuery, $uniqid);

    $this->ecubeley_order_id = $order_id;

    $this->ecubeley_subtotal = $objQuery->get("dtb_order", "subtotal", "order_id = ?", array($order_id));

    return $order_id;

}

=== ここまで
```

③complete.tpl ファイルのコンバージョンタグを挿入

\$EC_CUBE/data/Smarty/templates/default/shopping/complete.tpl

\$EC_CUBE/data/Smarty/templates/default/shopping/mobile/complete.tpl

※ default 以外のテンプレートを利用している場合、環境に合わせて上記パスを変更してください。

上記二つのファイルの適当な場所(例えば tpl ファイルのソースの一番下など)に、下記のタグを追加してください。

=== ここから

```
<!--{* PostCarrier for EC-CUBE: START *}-->
```

```
<!--{ecquebeley_conversion order_id=$ecquebeley_order_id subtotal=$ecquebeley_subtotal}-->
```

```
<!--{* PostCarrier for EC-CUBE: END *}-->
```


=== ここまで

5. 管理画面での初期設定

- ①EC-CUBE の管理画面へログインし、メルマガ管理メニューをクリックします。既にログイン済みの場合は、メルマガ管理にアクセスする前に、管理画面を一度リロードして下さい。



- ②管理画面のメルマガ管理のメニューがモジュール組み込み後のメニューとなっています。最下部にある「設定」ボタンをクリックします。



- ③弊社よりご連絡いたしました「接続先サーバーURL」、「ショップ ID」、「ショップパスワード」を入力して下さい。

設定項目の内容を確認し、「この内容で登録する」ボタンをクリックします。

基本的に項目を変更する必要はありませんが、「PHP 実行ファイルの絶対パス」が正しいかご確認下さい。

The screenshot shows the EC-CUBE administration interface. The top navigation bar includes links for 'OWNERS STORE', 'MAIN PAGE', 'SITE CHECK', and a user greeting 'WELCOME! 管理者様' with a 'LOGOUT' button. Below this is a menu bar with categories like '基本情報管理', '商品管理', '顧客管理', '受注管理', '売上集計', 'メルマガ管理' (highlighted), 'コンテンツ管理', 'デザイン管理', and 'システム設定'. The left sidebar lists various management tasks, with '設定' (Settings) selected under 'メルマガ管理'. The main content area is titled '設定' and contains several configuration fields:

- 接続先サーバーURL:
- ショップID:
- ショップパスワード:
- クリックURL:
- クリックSSL URL:
- リクエスト受付URL:
- PHP実行ファイルの絶対パス:
- 表示件数: 件
- サーバーAPI URL: (highlighted with a red box)
- サーバー側クリックURL: (highlighted with a red box)

Below the fields is a yellow button labeled 'この内容で登録する' (Register with this content). At the bottom, there is a section for 'モジュールのアップデート' (Module Updates) with a button 'アップデートを開始する' (Start Update).

- ④「サーバーAPI URL」「サーバー側クリック URL」が表示されます。
これでインストールは完了です。

VI メルマガ管理機能ファイル対応表

EC-CUBE 標準のメルマガ管理機能のファイルと、弊社サービスモジュールのメルマガ管理機能のファイル対応表は以下となります。

■PHP ファイル

EC-CUBE 標準	PostCarrier for EC-CUBE
/data/class/pages/admin/mail/ ディレクトリ以下のファイル	/data/downloads/module/mdl_eccubeley/class/pages/admin/ ディレクトリ以下のファイル
LC_Page_Admin_Mail.php	LC_Page_MDL_ECQUBELEY_Admin.php
LC_Page_Admin_Mail_History.php	LC_Page_MDL_ECQUBELEY_Admin_History.php
LC_Page_Admin_Mail_Preview.php	LC_Page_MDL_ECQUBELEY_Admin_Preview.php
LC_Page_Admin_Mail_Sendmail.php	無し
LC_Page_Admin_Mail_TemplateInput.php	LC_Page_MDL_ECQUBELEY_Admin_TemplateInput.php
LC_Page_Admin_Mail_Template.php	LC_Page_MDL_ECQUBELEY_Admin_Template.php
/data/class/SC_CustomerList.php	/data/downloads/module/mdl_eccubeley/class/SC_MDL_ECQU BELEY_CustomerList.php

■TPL ファイル

EC-CUBE 標準	PostCarrier for EC-CUBE
/data/Smarty/templates/default/admin/mail/ ディレクトリ以下のファイル	/data/downloads/module/mdl_eccubeley/templates/admin/ ディレクトリ以下のファイル

※上記ディレクトリ以下にあるファイル名が同一なもの同士が対応します。

上記にある EC-CUBE 標準のメルマガ管理機能の PHP ファイル、TPL ファイルにカスタマイズを加えている場合、対応する弊社サービスモジュールのファイルにカスタマイズ部分のマージをしてください。

VII 更新・新規追加ファイル一覧

EC-CUBE 本体側へモジュールから反映するファイルの一覧です。

更新ファイルの「main_frame.tpl」「complete.tpl」以外のファイルは、
data/downloads/module/mdl_eccubeley/updates/の下に存在します。

デザインテンプレートを変更されている場合、「complete.tpl」のパスは違うもの（default 以外のもの）になります。

ご利用中の「complete.tpl」ファイルをご確認下さい。

■更新ファイル

data/class_extends/page_extends/shopping/LC_Page_Shopping_Complete_Ex.php
data/Smarty/templates/default/admin/main_frame.tpl
data/Smarty/templates/default/shopping/complete.tpl
data/Smarty/templates/default/mobile/shopping/complete.tpl

■追加ファイル

data/smarty_extends/function.eccubeley_conversion.php
html/user_data/c.php (※)
html/user_data/mobile/c.php (html/user_data/c.php と同一)(※)
html/user_data/mdl_postcarrier/.htaccess
html/user_data/mdl_postcarrier/r.php
html/admin/mdl_eccubeley/event.php
html/admin/mdl_eccubeley/history.php
html/admin/mdl_eccubeley/index.php
html/admin/mdl_eccubeley/preview.php
html/admin/mdl_eccubeley/reservation.php
html/admin/mdl_eccubeley/sendCount.php
html/admin/mdl_eccubeley/settings.php
html/admin/mdl_eccubeley/stop.php
html/admin/mdl_eccubeley/template_input.php
html/admin/mdl_eccubeley/template.php
html/admin/mdl_eccubeley/js/postcarrier.js
html/admin/mdl_eccubeley/js/prototype.js

html/admin/mdl_eccubeley/js/selection.js
html/admin/mdl_eccubeley/js/simple_editor.js
html/admin/mdl_eccubeley/js/ckeditor/以下のファイル(デモオプション有効の場合のみ)

※ html/, html/mobile/に書き込み権限がある場合、c.php はそちらのディレクトリにも追加されます。手動インストールの場合は、URL が短くなるためこちらのディレクトリにインストールすることをお勧めします。